

MAKRAMEESEINÄKORI

KOKO: 55 x 22 cm.

LANKA: Ohutta kerrattua paperinarua 0,96/4 (100 % paperi, 330 g = n. 112 m) 112 m beigeä.

MUUTA: 20 cm metallirengas, sakset, mittanauha, nuppineuloja, pehmeäkö alusta ja pätkä kalalankaa

Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä narulla kaksiosainen solmu. 1. vaihe: Vie vasemmalla oleva naru kahden keskimmäisen narun yli ja oikean narun ali, vie sitten oikea naru keskimmäisten ali ja vasemman lenkin läpi eteen (**kuva 1**). Kiristä solmu vetämällä naruja vastakkaisiin suuntiin. 2. vaihe: Vie oikea naru keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen naru keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle (**kuva 2**).

Narun lisäys: Lisää samanmittaiset narut solmujen molemmille puolille näin: Taita narut keskeltä kahtia ja kiinnitä ne nuppineulalla edellisen KTS:n vasemmalle ja oikealle puolelle. Ota lisätyt 2 narua sekä 2 narua viereisestä solmusta ja tee niillä 1 KTS. *Ota seuraavat 4 narua ja tee niillä 1 KTS*, toista *.* (**kuvat 3-6**).

Kääresolmu: Tee sidontanarun toiseen päähän reilu solmun mittainen taite ja laita se narunipun päälle niin, että lenkki jää alaosaan. Ota narun pidempi pää ja kierrä sitä tiiviisti narunipun ympärille ylhäältä alas (lenkki jää näkyviin vyötteen yläosaan ja narunpää alaosaan). Vie sitten naru lenkin läpi ja vedä narun lyhyestä päästä, kunnes lenkki jää piiloon vyötteen sisälle. Lyhennä lopuksi sidontanarun molemmat päät (**kuva 11**).

TYÖOHJE: Leikkaa 3 m:n pituisia naruja 2 kpl, 2,8 m:n pituisia 4 kpl, 2,5 m:n pituisia 6 kpl, 2 m:n pituisia 6 kpl, 1,7 m:n pituisia 6 kpl, 1,6 m:n pituisia 6 kpl ja 1,5 m:n pituisia 4 kpl. Leikkaa sitten vielä 1,5 m:n pituisia naruja 24 kpl ja yksi 5 m:n pituinen sekä yksi 1 m:n pituinen sidontanaru. Tee ensin ripustuslenkki näin: Ota kaksi 3 m:n ja kaksi 2,8 m:n pituisia naruja ja teippaa ne puolestavälistöön tasoon niin, että pidemmät narut tulevat reunoilla. Tee sitten puoli-välin molemmille puolille 6 cm KTS-nauhaa (**kuva 7**). Taita nauha keskeltä kahtia ja neulaa sen päät vierekkäin alustaan = 8 narua. Solmeile kerrokset vasemmalta oikealle.

1. krs: Lisää 2,8 m:n pituiset narut työn molemmille puolille (= 12 narua) ja tee sitten 3 KTS (**kuvat 3-6**).

2. krs: Lisää 2,5 m:n narut molemmille puolille ja tee 2 KTS.

3. krs: Lisää 2,5 m:n narut molemmille puolille ja tee 3 KTS.

4. krs: Lisää 2,5 m:n narut molemmille puolille ja tee 4 KTS.



5. krs: Lisää 2 m:n narut molemmille puolille ja tee 5 KTS.

6. krs: Lisää 2 m:n narut molemmille puolille ja tee 6 KTS.

7. krs: Lisää 2 m:n narut molemmille puolille ja tee 7 KTS.

8. krs: Lisää 1,7 m:n narut molemmille puolille ja tee 8 KTS.

9. krs: Lisää 1,7 m:n narut molemmille puolille ja tee 9 KTS.



10. krs: Lisää 1,7 m:n narut molemmille puolille ja tee 10 KTS.
 11. krs: Lisää 1,6 m:n narut molemmille puolille ja tee 11 KTS.
 12. krs: Lisää 1,6 m:n narut molemmille puolille ja tee 12 KTS.
 13. krs: Lisää 1,6 m:n narut molemmille puolille ja tee 13 KTS.
 14. krs: Lisää 1,5 m:n narut molemmille puolille ja tee 14 KTS.
 15. krs: Lisää 1,5 m:n narut molemmille puolille ja tee 15 KTS.

Ota 5 m naru ja päällystä metallirengas kiertämällä sitä renkaan ympärille.

Sido sitten kaksoistasosolmusta tulevat narut renkaaseen vasemmalta alkaen näin: Siirrä KTS:n keskimmäiset narut renkaan sisälle ja tee niillä 1 KTS renkaan ympärille (**kuva 8**).

Sido kaikki kaksoistasosolmuista tulevat narut samoin.

Ota kaksi 1,5 m:n narua, taita ne kahtia, neulaa alustaan ja tee 1 KTS (**kuva 9**). Tee samoin loppuilla 1,5 m:n naruilla = 12 KTS. Sido KTS:t renkaaseen vasemmalta oikealle ja merkkää tähän krs:n vaihtumiskohta näin: Siirrä KTS:n reunimmaiset narut metallirengaan sisälle ja tee 1 KTS renkaan ympärille (**kuva 10**). Sido loput KTS:t samoin.

Jatka spiraalina kerroksen vaihtumiskohdasta.

1. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja tee 29 KTS.

2. krs: Tee 29 KTS.

Toista 1.-2. krs:ia kunnes työn korkeus on metallirengaasta alkaen 14 cm.

VIIMEISTELY: Kerää kaikki narut samaan nippuun ja kierrä nipun ympärille napakasti kalalankaa muutamia kertoja. Tee lopuksi 1 m narulla kääresolmu niin, että kalalanka jää kääresolmun alle piiloon. Tasoita narut.

SUUNNITTELIJA: Elina Männistö/ Visuelma.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäamo Oy, p. 040-838 5449, filona.fi

